

EKÁER_MértékSQL

Kezelési utasítás

v. 1.19.0. 2015.08.14.

Tartalom

[Program célja](#)

[Program telepítése](#)

[Demó üzemmód](#)

[MértékSQL program adatainak megadása](#)

[Cég adatok](#)

[Ügyfél törzsadatok](#)

[Szállító törzsadatok](#)

[Anyag törzsadatok](#)

[Jármű rendszám](#)

[Program indítása](#)

[Lekérdezés oldal](#)

[Bejelentés oldal](#)

[Címlista](#)

[Beállítás oldal](#)

[Nyilatkozat](#)

Program célja

Az EKÁER_MértékSQL programmal a MértékSQL programmal mérlegelt járművek adatbázisban rögzített mérési adatai alapján EKAER bejelentés készíthető. A mérési eredmények, kísérőadatok átvételével a bejelentés folyamata gyorsabb, egyszerűbb, kevesebb hibalehetőséget tartalmaz, mint az EKÁER honlapon történő bejelentés. A bejelentési adatok megadása a mérési eredmények átvétele nélkül is lehetséges a mezők kézi kitöltésével, ennek egyszerűsítésére a MértékSQL program törzsadatai felhasználhatók. A bejelentések EKÁER szerverre történő továbbítására internet kapcsolat szükséges, de ennek hiányában az elkészített bejelentések XML fájlba is menthetők. Az EKÁER honlap lehetőséget biztosít az így elmentett XML fájlok feltöltésére, de természetesen programunkból is megnyithatóak, továbbíthatóak. EKÁER bejelentések készítésének előfeltétele a bejelentők regisztrálása az EKÁER rendszerbe:

https://www.ekaer.nav.gov.hu/customers/reg_start

Program a MértékSQL v.4.1.x és v.4.1.x verzióival kompatibilis.

Program telepítése

A program a EKÁER_MértékSQL_Telepito.exe állomány futtatásával telepíthető. A program megfelelő működéséhez a MértékSQL program előzetes telepítése elengedhetetlen. A mérési adatok átvételéhez az SQL szerver elérhetőségét meg kell adni a programnak, ennek legegyszerűbb módja a MértékSQL telepítési könyvtárában található „dbxconnections.ini” és „dbxdrivers.ini” fájlok átmásolása a program telepítési könyvtárába.

Demó üzemmód

A program regisztrációját megelőzően demó módban fut. Ekkor a programmal készített bejelentéseket nem az éles EKÁER rendszerbe, hanem egy teszt szerverre továbbítja. A teszt szerver ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint az éles rendszer, de az oda küldött adatok természetesen nem eredményeznek valódi bejelentést. Programunk működésének megismeréséhez, kezelésének elsajátításához ajánljuk használatát. A teszt EKÁER használatához külön hozzáférést kell igényelnie: [Igényeljen hozzáférést!](#)

Amennyiben a fenti hivatkozás nem megfelelően nyílik meg Önnek, kérjük írjon egy e-mailt az ekaer-importor-teszt@virgo.hu címre a következő adatokkal:

- Cégnév
- Telefonszám
- Cím
- E-mail cím
- Adószám

Az éles EKÁER rendszerhez igényelt hozzáférési adatok a teszt rendszerben nem használhatóak.

MértékSQL program adatainak megadása

Annak érdekében, hogy a MértékSQL programtól átvett adatok alapján a bejelentés adatai megfelelően töltődjenek ki, a mérési adatokat az ebben a fejezetben megadott módon kell rögzíteni. Fontos, hogy a törzsadatokat még az első, EKÁER bejelentés köteles mérés elvégzése előtt módosítsa a megadottak szerint, mert a mérési adatok utólagosan nem módosíthatók a MértékSQL programban.

Cég adatok

A megadott adatok a bejelentés „bejelentőjének” adatait kell tartalmazniuk, mely a bejelentés „feladó” vagy „címzett” mezőibe kerülnek.

- név: bejelentő cégneve
- cím sorok: bejelentő címe
- adószám: bejelentő adószáma, vagy adóazonosítója. Adószám esetén az első 8, adóazonosító esetén az első 10 karakter megadása elegendő, de természetesen teljes hosszban, kötőjelekkel elválasztott formában is megadható. Az itt megadott adószám teremt kapcsolatot a MértékSQL programban megadott cég és az EKÁER bejelentő között. Ezért **fontos, hogy az első 8 (adóazonosítónál az első 10) karakter egyezzen meg az EKÁER MértékSQL programban megadott bejelentő adószámával!**

Ügyfél törzsadatok

Az ügyfél adatok a bejelentés „feladó” vagy „címzett” mezőibe kerülnek, megadásuknál a következőket kell betartani:

- az **azonosító** mezőbe az ügyfél adószámát vagy adóazonosítóját kell megadni. Adószám esetén az első 8, adóazonosító esetén az első 10 számjegy megadása elegendő. Adószám valódiságát az EKÁER rendszer bejelentéskor ellenőrzi. A MértékSQL program megköveteli az azonosítók egyediségét, ezért egy adószám csak egyszer szerepelhet az ügyféltörzsben. Abban az esetben, ha egy adószámhoz több ügyfelet kíván rögzíteni, akkor az adószámot egészítse ki egy / karakterrel, majd ezt követően tetszőleges karaktersorral, ami egyedivé teszi az azonosítót. Pl: 12345678/1. A program csak a /-t megelőző számsort kezeli adószámként.
- A **név** mezőbe az ügyfél nevét kell megadni.

A **cím** adatok bevitelénél lehetőség van az EKÁER által megkövetelt országkód megadására a cím első két karakterében. Az országkódot mindenképp **egy szóköz kihagyással** kell követnie a címnek. Pl.: „RO 310375 Arad, Calea Aurel Vaicu nr.12, jud. Arad” Ha nem ad meg országkódot, akkor azt magyar címnek tekinti a program. Az országkód csak AT, BE, BG, CY, CZ, DK, GB, EE, FI, FR, GR, NL, HR, IE, PL, LV, LT, LU, HU, MT, DE, IT, PT, RO, ES, SE, SK, SI kódok egyike lehet.

Szállító törzsadatok

A szállító adatok a bejelentés „szállítmányozó” mezőit töltik fel. EKÁER rendszerbe csak akkor kell megadni a szállítmányozót, ha az jelenthethet a lerakodásról.

- az **azonosító** mezőbe a szállítmányozóként igényelt EKÁER regisztrációs számot kell megadni.
- **név** mezőbe a szállítmányozó nevét kell megadni.

Anyag törzsadatok

A bejelentés tétel adatait töltik fel.

- **besorolási** szám mezőbe az anyag VTSZ számát kell beírni.
- **név** mezőbe az anyag nevét kell megadni
- **ár** mezőbe az áru kilogrammonkénti árát kell megadni, ebből és a mennyiségből számítja a program a bejelentett tétel értékét.

Jármű rendszám

A MértékSQL program egy mezőt biztosít a rendszám rögzítésére, az EKÁER rendszerbe viszont a vontatmány rendszáma is rögzítendő. Annak érdekében, hogy a program el tudja különíteni, a vonó és a vontatmány rendszámát / karakterrel elválasztva kell megadni. Pl.: ABC123/UJK345. A rendszámokban a betűkön és számokon kívül más karakterek pl. szóköz, kötőjel is szerepelhetnek, de ezt a bejelentés előtt a program eltávolítja. A bejelentésben a járművek felségjelzését is meg kell adni. Amennyiben a megadott rendszám magyar formátumú (három betűt követő három számjegy), a program automatikusan „H” felségjelet rendel hozzá.

Program indítása

A program az EKAER_MertekSQL.exe futtatásával indítható. Első indításakor – vagy ameddig nem töltötték ki a bejelentői adatokat tartalmazó táblázatot – a Beállítások oldal jelenik meg. Ezen az oldalon rögzítheti az EKÁER regisztráció során kapott felhasználói adatokat (Bejelentő azonosító, adószám, bejelentkezési jelszó, aláíró jelszó – ez utóbbi az „XML kommunikációs kulcs” az EKÁER felhasználói adatoknál). A program későbbi indításakor az itt megadott bejelentkezési név és jelszó beírásával léphet be a programba.

Lekérdezés oldal

A már EKÁER rendszerbe továbbított bejelentések lekérdezésére szolgál. Az EKÁER kétféle lekérdezési módot támogat:

1. Szűrési adatok alapján: a funkcióválasztón állítsa be az „Adatok alapján” módot. A keresési időintervallum kötelezően megadandó, maximum 30 napos intervallumot fogad el az EKÁER, a záró dátum nem lehet korábbi a kezdőnél. További szűrési feltételként megadható a saját rendelés szám, a bejelentés státusza (aktív, véglegesített, törölt piszkolat), rendszám. Rendszám mezőbe a vonó jármű vagy a vontatmány rendszámai is megadható.
2. EKÁER szám alapján: a funkcióválasztón állítsa be az „EKÁER szám alapján” módot, és az adatmezőbe írja be a megjeleníteni kívánt bejelentés teljes EKÁER számát

Feltételek megadását követően a Lekérdezés gomb lenyomásával kérhetőek le az EKÁER rendszerből a bejelentések. Az EKÁER jelenlegi verziójában a következő státuszú bejelentések adatait adja vissza:

- **Aktív:** élő bejelentés, a bejelentés módosítható (a feladó és címzett adatainak, fel- és kirakodási cím kivételével)
- **Véglegesített:** véglegesített bejelentés, nem módosítható
- **Inaktív/Törölt:** Inaktív státuszba akkor kerül egy bejelentés, ha aktiválását követően 15 napon belül nem véglegesítik, vagy akkor, ha a felhasználó töröl egy aktív státuszú bejelentést.

A Lekérdezési táblázat adatai a „Táblázat adatainak nyomtatása”, az egyes bejelentések adatai pedig a „Bejelentés adatainak nyomtatása” gomb lenyomásával kinyomtathatóak. Az aktív státuszú bejelentések a „Bejelentés módosítása” gomb lenyomását követően a megnyíló „Bejelentés” oldalon módosíthatóak, véglegesíthetőek vagy törölhetőek. Az EKÁER rendszer a bejelentés feladó, címzett, felrakodási hely adatait utólag nem engedi módosítani

Bejelentés oldal

Bejelentések adatainak megadására, módosítására, a bejelentések véglegesítésére, törlésére szolgáló oldal. A bejelentés adatai három módon adhatóak meg:

- a mezők egyedi kitöltésével - az EKÁER WEB-es felülethez hasonlóan
- az anyag, feladó, címzett mezők MértékSQL törzsadatból való feltöltésével, többi adat megadásával
- MértékSQL program mérési adatainak átvételével – ekkor, ha a címtárban megtalálhatóak a rakodási hely adatok -, már csak a fel- és kirakodási dátumot kell megadni a bejelentés véglegesítése előtt.

Bejelentéshez szükséges adatok, vezérlő, adatbeviteli elemek:

- **Betöltés XML fájlból:** nyomógomb lenyomásakor a korábban XML fájlba mentett bejelentési adatok betölthetőek.
- **Új, üres nyomtatvány:** gomb lenyomására a bejelentési adatok törlődnek az oldalról.
- **Bejelentő:** a programba való belépéskor automatikusan kitöltődik, a bejelentkezési név és jelszó alapján
- **Áruforgalom iránya:** Belföldi, import vagy export lehet. Mivel az irány több mező kitöltését befolyásolja, ezért annak beállításáig a többi mező nem tölthető ki, illetve megváltoztatása törli az addig megadott adatokat.
- **Saját rendelés szám:** nem kötelező megadni, de a bejelentések lekérdezésekor hasznos lehet, mert kereső feltételként megadható.
- **Mérés sorszáma és Mérés iránya mezők:** Mérték programból való adatbetöltéskor töltődnek ki, a

beolvasott mérés adatai alapján. A „**Mérés sorszám beírása rendelésszámhoz**” gomb lenyomásával a mérés sorszáma a rendelésszám mezőbe kerül.

- **Eladó végzi a szállítást:** akkor kell bejelölni, ha a szállítást az eladó végzi
- **Mérés adatainak betöltése:** gomb lenyomására megnyíló ablak megegyezik a Mérték program lekérdezés oldalával. Itt a Mérték programban megszokott módon kikereshető az a mérés, amiről EKÁER bevallást kíván készíteni. Az megadott áruforgalom irányától függ azonban a lekérdezésben megadott irány, ami nem módosítható. Belföldi és export szállításoknál csak a kiszállításokat, import esetén csak a beszállításokat lehet lekérdezni. A lekérdezésben csak azok a mérések fognak megjelenni, melyhez tartozó cég megegyezik az EKÁER bejelentővel. Az „Adat továbbítás” gomb lenyomásával a kiválasztott mérés adatai betöltődnek a bejelentés oldalra. Annak érdekében, hogy minden bejelentési mező helyesen töltődjön ki a Mérték program törzsadatait a [MértékSQL program adatainak megadása](#) fejezetben leírt módon kell, még a mérést megelőzően feltölteni! Rakat mérés esetén azokat a részmeréseket veszi át a program, melyeknél az ügyfél egyezik a kiválasztott mérésével. Ha ilyen részmérésből több van, akkor a kezelőnek döntenie kell:
 - a részmerések adatait egy fuvarlevél tételeiként kezeli a továbbiakban, a lerakodási cím minden tételnél azonos
 - a részmeréseket egyenként új menetlevélként rögzíti, minden menetlevélhez egyedi lerakodási cím adható meg
 - csak a kiválasztott rész mérés adatait veszi át
 Belföldi és export áruirány esetén az EKÁER feladó adatok a cégalapadatokkal, a címzett adatok az ügyfél adataival töltődnek fel, import esetén viszont a feladó adatai az ügyfél adataival, a címzett adatok a cégalapadatokkal töltődnek fel. A sarzs szám mezőbe a mérés sorszáma kerül. A nyilvántartott mérési és EKÁER bejelentési adatok egyezésének érdekében a Mérték programból átvett adatok az érték kivételével (anyag és annak mennyisége, sarzs száma, a feladó és címzett adatok, szállító adatai) az EKÁER bejelentés során nem módosíthatóak!
- **Feladó adatai:** minden mező (ország, név, cím, adószám) kitöltése kötelező.
- **Feladó nyomógomb:** megadott áruiránynak megfelelően vagy a Mérték programban megadott cég adatait tölti be, vagy megnyitja a Mérték program Ügyfél törzsét, ahonnan a kiválasztott ügyfél adatai betölthetők. Amennyiben a megadott adószámmal megfeleltethető adószám már létezik a címtárban, akkor a felrakodási címadatok a címtárból feltöltődnek.
- **Címzett adatai:** minden mező (ország, név, cím, adószám) kitöltése kötelező.
- **Címzett nyomógomb:** megadott áruiránynak megfelelően vagy a Mérték programban megadott cég adatait tölti be, vagy megnyitja a Mérték program Ügyfél törzsét, ahonnan a kiválasztott ügyfél adatai betölthetők. Amennyiben a megadott adószámmal megfeleltethető adószám már létezik a címtárban, akkor a kirakodási címadatok a címtárból feltöltődnek.
- **Inmodális szállítás:** export és import esetén is magyar fel- és lerakodási helyet adhat meg.
- **Szállítmányozó adatai:** kitöltésük (név, EKÁER szállítmányozói azonosító) csak abban az esetben kötelező, ha a „szállítmányozó módosíthat” opcióválasztó be van jelölve. Csak szállítmányozóként korábban regisztrált fuvarozó adatait fogadja el az EKÁER rendszer.
- **Bejelentés lezárásának engedélyezése a címzett által:** igen esetén a címzett is lezárhatja a bejelentést
- **Felrakodás ideje:** megadása a bejelentéskor nem kötelező (az EKÁER szerver jelenlegi verziójában nem ad vissza adatot a bejelentett felrakodási időpontról, így az nyomtatványokon, lekérdezett bejelentésekben nem jelenik meg)
- **Kirakodás ideje:** megadása az első bejelentéskor nem, a véglegesítés előtt viszont kötelező
- **Menetlevelek:** minden feladáshoz egy vagy több menetlevél tartozik. A menetlevélben a fel és lerakodási címek, és tételek szerepelnek.
 - **Felrakodási cím:** név, adószám, ország, cím mezők megadása kötelező. A címet vagy teljesen a házszám kitöltéséig, vagy település és helyrajzi szám kitöltésével kell megadni.
 - **Címtár nyomógomb:** lenyomásra megjelenő Címtár ablak lehetőséget biztosít a fel- és kirakodási címek felvételére, módosítására, kiválasztására. A kiválasztott cím adatai az „Adat továbbítás” gomb lenyomásakor a bejelentés fel- vagy kirakodási adataiba másolódnak.
 - **Cím mentése helyi címtárba:** opció kiválasztásakor a megadott felrakodási hely adatok a címtárba mentődnek. Ha az adószám már szerepel a címtárban, akkor módosítja az adószámhoz tartozó adatokat, ha még nem, akkor új bejegyzést hoz létre.
 - **Cím mentése EKÁER szerverre:** a megadott cím adatok az EKÁER szerveren is elmentődnek,

későbbiekben a WEB-es felületen használhatóak.

- **Kirakodási cím:** név, adószám, ország, cím mezők megadása kötelező. A címet vagy teljesen a házszám kitöltéséig, vagy település és helyrajzi szám kitöltésével kell megadni.
- **Címtár nyomógomb:** lenyomásra megjelenő Címtár ablak lehetőséget biztosít a fel- és kirakodási címek felvételére, módosítására, kiválasztására. A kiválasztott cím adatai az „**Adat továbbítás**” gomb lenyomásakor a bejelentés fel- vagy kirakodási adataiba másolódnak.
- **Cím mentése helyi címtárba:** opció kiválasztásakor a megadott kilrakodási hely adatok a címtárba mentődnek. Ha az adószám már szerepel a címtárban, akkor módosítja az adószámhoz tartozó adatokat, ha még nem, akkor új bejegyzést hoz létre.
- **Cím mentése EKÁER szerverre:** a megadott cím adatok az EKÁER szerveren is elmentődnek, későbbiekben a WEB-es felületen használhatóak.
- **Tételek táblázat:** a fuvarozás oka, VTSZ szám, áru megnevezés, mennyiség, érték megadása minden tétel esetében kötelező. A többi adatot csak akkor kel megadni, ha azok az adott árunál értelmezhetőek. A Mérték programból áthozott tételek VTSZ száma, megnevezése, mennyisége nem módosítható, de szükség esetén új tételek adhatóak az áthozottak mellé, vagy áthozott tételek is törölhetőek. A fuvarozás ok mezőbe kiválasztható bejegyzés lista az áruforgalom irányától függően változik. Mivel belföldi fuvar esetén csak „Termék értékesítés/beszerezés” lehet, ezért belföldi fuvar esetén a mező automatikusan kitöltődik. Ha korábban feladott bejelentés tételét módosítjuk, akkor a tömeg, érték, UN (veszélyes áru) kód módosításának okát minden esetben bekéri a program. Korábban feladott bejelentés tételeinek törlésekor, vagy újabb tétel rögzítésekor is meg kell adni a tevékenység okát. A korábban már feladott, és törlésre kijelölt tételek nem törölődnek a táblázatból, hanem piros színnel megjelölve láthatóak.
- **Gépjármű adatai:** összesen három országkód-rendszám páros adható meg. A vonó jármű megadása kötelező, a vontatmányok adatait legkésőbb a bejelentés véglegesítése előtt meg kell adni. Mérték programból történő adatbeolvasáskor magyar rendszám formátum estén az országkód automatikusan töltődik. Ha már korábban feladott bejelentés gépjármű adatait módosítjuk, akkor a módosítás okát bekéri a program.
- **Bejelentés nyomtatása feladást követően:** bejelölése esetén a sikeres bejelentést, módosítást, véglegesítést követően a program nyomtatványt készít a bejelentés adatairól.
- **EKÁER szám igénylése / Bejelentés módosítása:** nyomógomb felirata attól függően változik, hogy új bejelentést töltött ki, vagy meglévő, aktív bejelentést módosított. Lenyomásával bejelentés küldhető az EKÁER rendszerbe. A bejelentések adatellenőrzés három szinten történik. A bejelentés elküldése előtt a program is ellenőrzi az adatok meglétét, bizonyos adatok (pl. telefonszám, e-mail cím) helyességét. Ha a programellenőrzése sikeres, az adatokat az EKÁER rendszerbe továbbítja. Az EKÁER rendszer is első körben szintaktikailag ellenőrzi a bejelentés adatait, majd ezt követően ellenőrzi a megadott adatok valóságát, és azt, hogy minden egyéb feltétel adott-e a bejelentés fogadására (pl. élelmiszer szállítmány bejelentője rendelkezik-e NÉBIH FELIR számmal, szükséges biztosíték rendelkezésre áll-e stb.). A bejelentést csak akkor fogadja a rendszer, ha az összes ellenőrzés sikeres, ellenkező esetben hibüzenetet küld, amit a program megjelenít. Sikeres bejelentés esetben a bejelentés EKÁER számát tartalmazó üzenet jelenik meg, és ha a bejelentés Mérték program mérése alapján készült, akkor a kapott EKÁER szám bekerül a mérés megjegyzés mezőjébe.
- **Véglegesítés:** nyomógomb lenyomásával egy bejelentés adatai véglegesíthetőek. Ha a véglegesítés előtt a bejelentés adatai változtak, a program először módosításként feladja azt az EKÁER rendszerbe, majd ha a módosítás sikeres, véglegesítési kérelmet küld. Véglegesítés előtt az EKÁER ismét adatellenőrzést végez, és csak akkor véglegesít egy bejelentést, ha minden ellenőrzés sikeres volt.
- **Törlés:** nyomógomb lenyomásával egy aktív státuszú bejelentést inaktív státuszúvá tehetünk. Inaktívált méréshez tartozó biztosíték felszabadításra kerül. Törlés indítása előtt meg kell adni a törlés indokát. Ha a bejelentés Mérték program mérése alapján készült, akkor az EKÁER szám kikerül a mérés megjegyzés mezőjéből.

Címlista

A fel- és kirakodási helyek címlistában rendezhetőek. Adószám megadásánál elegendő az első 8, adóazonosító esetén az első 10 karakter megadása, de az adószám teljes, kötőjellel elválasztott formában is megadható. A címlistában – ugyanúgy, mint a Mérték program ügyfél törzsében – lehetőség van azonos adószámok

megkülönböztetésére egy / karaktert követő egyedi azonosítóval (pl. így „12345678” és „12345678/1” adószámok külön soron rögzíthetők). A program csak a / karakter előtti részből előállított küldi el adószámként az EKÁER rendszernek. Ezzel a megkülönböztetéssel lehetőség van egy adószámhoz tartozó több lerakodási cím megadására. A címlista elemít az adószám alapján felelteti meg a program a feladó és címzett adataival. a megfeleltetési folyamat a következő: először a feladó/címzett teljes adószámát próbálja megkeresni (pl. ha a feladó Mérték programból áthozott adószáma „12345678/1”, akkor az első „12345678/1” karakterekkel kezdődő adószámhoz tartozó adatokat keresi ki). Ha nem talál ilyen adószámot a címlistába, akkor a feladó/címzett adószámának / karakter előtti részének alapján keres a címlistában (előbbi példa szerint az első olyan bejegyzés címadatait keresi ki, ami „12345678” karakterekkel kezdődik). A címlistába közvetlenül is írhatunk, de ha a **Cím mentése helyi címtárba**: opciót kiválasztja, akkor bejelentéskor az címadatok automatikusan címtárba mentődnek. Ekkor ha az adószám már szerepel a címtárba, akkor felülírja a címadatokat, ha nem, új bejegyzést hoz létre.

Beállítás oldal

A program működéséhez szükséges adatok beállítására, tevékenység napló megjelenítésére szolgáló oldal.

- **EKÁER bejelentő:** táblázatban a bejelentő EKÁER regisztráció során kapott felhasználói nevét, adóazonosítójának első 8 vagy adószámának első 10 karakterét, bejelentkezési és aláírási jelszavát kell megadni. Aláírási jelszóhoz az EKÁER rendszerbe „XML kommunikációs kulcs”-ként megadott jelszót kell beírni. A programba történő bejelentkezés az itt megadott név és bejelentkezési jelszó beírásával lehetséges. Akár több bejelentő is rögzíthető, többcéges Mérték program esetén csak azon cég méréseiről készíthető bejelentés, melynek a Mérték program cégadatainál megadott adószáma megfeleltethető a bejelentkezett kezelő adószámával. Amennyiben a táblázat üres, a program indításakor automatikusan a **Beállítás** oldal nyílik meg.
- **Tevékenység napló:** 30 napra visszamenőleg rögzíti az EKÁER bejelentések, módosítások, véglegesítések, törlések tényét. A tevékenységlista dátum és EKÁER szám alapján rendezhető, tevékenységek EKÁER szám beírásával kereshetők benne.
- **Regisztráció:** gomb lenyomásával megjelenő ablakban a program regisztrálható. Sikeres regisztrációhoz a programot rendszergazdai joggal kell indítani (jobb klikk a programikonon, majd a felugró menüben a „Futtatás rendszergazdaként” sorra kell kattintani)! A regisztráláshoz kérjük hívja fel a Metripond Plus Kft ügyfélszolgálatát az útmutató fejlécében megtalálható telefonszámon. Éles EKÁER bejelentés csak regisztrációt követően készíthető. Regisztrációt megelőzően a program demó módban működik, erről részletesebben a [Demó üzemmód](#) fejezetben olvashat.

Nyilatkozat

Az EKÁER_MértékSQL programmal mindazon adok az EKÁER rendszerébe továbbíthatóak, melyeket az 2015.08.14.-én működő, és az „ekaermanagement.xsd” ver.: 1.9, illetve „EKAERManagementService.1.9.hu_.pdf” fájlokban definiált EKÁER rendszer elvár a bejelentések megadásakor. A programban megadott, és így a bejelentésekben szereplő adatok valódiságáért viszont egyedül a felhasználó a felelős.

A programot minden felhasználó saját felelősségére használhatja, a szerzők és a Metripond Plus Mérlegtechnika Kft. a program használatából, meghibásodásából esetlegesen származó károkért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállalnak.

A program szerzői jogvédelem alatt áll. Megvásárlásával a felhasználó engedélyt nyer arra, hogy telephelyén egy példányban telepítse, használatba vegye. A telepítő lemezről biztonsági másolat céljából jogszerűen egy darab másolat készíthető.

A program használatba vétele e nyilatkozat elfogadásának minősül.